

# **Fehlerkatalog**

## **Beantragung und Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Einzugsstellen nach § 108b SGB IV**

Stand:	20.05.2025
Gültig ab:	01.07.2026
Version:	2.0.0

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Ausstellung der Unbedenklichkeitsbescheinigung.....</b>	<b>3</b>
----------	--	----------

# 1 Ausstellung der Unbedenklichkeitsbescheinigung

Zeile	Ebene				Name	Art	Typ	Länge	Fehlertext	Kurztext
1	1				<b>Ausstellung der Unbedenklichkeitsbescheinigung</b>	M				
2		2			Versionsnummer	M	an	005	<a href="#">Zulässig ist nur der Wert 2.0.0</a> <b>Fehlernummer: DXUB005</b>	Versionsnummer unzulässig
3		2			<b>Steuerungsdaten</b>	M				
4			3		Absendernummer	M	an	008	Die Absendernummer welche der Betriebsnummer entspricht, ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 DEÜV-Rundschreiben zu prüfen. <b>Fehlernummer: DXUB010</b>	Absendernummer fehlerhaft
5			3		Empfaengernummer	M	an	008	Die Absendernummer des Empfängers welche der Betriebsnummer entspricht, ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 DEÜV-Rundschreiben zu prüfen. <b>Fehlernummer: DXUB020</b>  Die gesonderte Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 DEÜV-Rundschreiben zu prüfen. <b>Fehlernummer: DXUB022</b>	Empfängernummer fehlerhaft
6			3		Datum Erstellung	M	an	019	Das Erstellungsdatum darf nicht größer als das Verarbeitungsdatum sein. <b>Fehlernummer: DXUBv20</b>	
7			3		Datensatz ID	M	an	032	Es sind nur Buchstaben ohne Umlaute, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Bindestriche oder Schrägstriche zulässig. <b>Fehlernummer: DXUB030</b>  Auf der ersten Stelle ist die Grundstellung unzulässig. <b>Fehlernummer: DXUB032</b>	Datensatz-ID fehlerhaft  Grundstellung auf erster Stelle ist unzulässig
8			3		Referenz_ID	M	an	032	Es sind nur Buchstaben ohne Umlaute, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Bindestriche oder Schrägstriche zulässig. <b>Fehlernummer: DXUB034</b>  Auf der ersten Stelle ist die Grundstellung unzulässig. <b>Fehlernummer: DXUB036</b>	

Zeile	Ebene			Name	Art	Typ	Länge	Fehlertext	Kurztext
9			3	Aktenzeichen_Verursacher	m	an	020	Es sind nur Buchstaben ohne Umlaute, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Bindestriche oder Schrägstriche zulässig. <b>Fehlernummer: DXUB040</b>	Feld enthält unzulässige Zeichen
<b>10</b>			<b>3</b>	<b>Stornierung</b>	<b>m</b>				
11			4	Stornokennzeichen	M	an	001	<b>Schemaprüfung</b>  Es ist nur der Wert „J“ zulässig.	
12			4	Datensatz-ID Ursprungsmeldung	M	an	032	Es sind nur Buchstaben ohne Umlaute, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Bindestriche oder Schrägstriche zulässig. <b>Fehlernummer: DXUB050</b>  Auf der ersten Stelle ist die Grundstellung unzulässig. <b>Fehlernummer: DXUB052</b>	Datensatz-ID enthält unzulässige Zeichen
<b>13</b>		<b>2</b>		<b>Angaben_AG</b>	<b>M</b>				
14			3	Hauptbetriebsnummer	M	an	008	Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 des Rundschreibens zur DEÜV zu prüfen. <b>Fehlernummer: DXUB060</b>	Hauptbetriebsnummer unzulässig
15		2		Bescheinigung	m	an	nnn	Keine Prüfung	
16		2		Versagung_Bescheinigung	m	n	001	Schemaprüfung  Es sind nur die Werte „1“, „2“, „3“ oder „4“ zulässig.	
17		2		Entfall_Abonnentenmodell	m	n	001	Schemaprüfung  Es sind nur die Werte „1“ oder „2“ zulässig.	